

---

# Drucker unter Citrix

---



**Herausgeber:**

**Zentrum für Informationstechnologie und  
Medienmanagement (ZIM)**

# Inhaltsverzeichnis

- 1 DRUCKER ..... 2
  - 1.1 RECHNER.....2
    - Lokaler Drucker**..... 2
    - Netzwerkdrucker hinzufügen:**..... 2
    - USB-Drucker:**..... 2
  - 1.2 THIN CLIENT.....3

Beim Thema **Drucker** muss unterschieden werden, ob es sich auf der Citrix-Client-Seite um einen **regulären Rechner** handelt oder um einen **Thin-Client**.

## 1.1 Rechner

Im Folgenden werden **PCs und Laptops** synonym als „**Rechner**“ bezeichnet.

In die Citrix-Session werden zwar alle Drucker, die auf dem Clientgerät installiert sind weitergeleitet, allerdings können diese nicht als Standarddrucker gesetzt werden. Dies ist nur für Drucker möglich, die explizit in der Citrix-Session eingerichtet wurden.

Die **Einrichtung eines Druckers** kann wie folgt mit normalen Benutzerrechten vorgenommen werden:

**Lokaler Drucker** am Client (z.B. USB-Drucker am PC):

Damit lokale Drucker auch als Standarddrucker verwendet werden können, müssen diese explizit in der Citrix-Session eingerichtet werden. Alle Drucker die der lokale Rechner kennt, d.h. die Drucker wurden am Windows-Client freigegeben, werden unter „**Geräte und Drucker**“ angezeigt (es steht jedoch „Client/“ davor). Diese können zwar als Standarddrucker gesetzt werden, allerdings erlischt diese Einstellung nach jeder Sitzung. Dafür "**Drucker hinzufügen**" wählen und den Drucker wie über "**freigegebenen Drucker über den Namen auswählen**" einrichten (\\RECHNERNAME\DRUCKERNAME).

Beim User wird in "H:\rz\$sys\Drucker" die Batchdatei "**Standarddrucker.bat**" hinterlegt, in die der Name des gewünschten Druckers (**kompletter Name!**) **kopiert** werden kann. Ein Muster dieses Skripts findet sich in X:\USB-Drucker-Tool

Dieses Skript wird dann automatisch nach erfolgter Anmeldung am Desktop ausgeführt.

**Netzwerkdrucker hinzufügen:**

Öffnen Sie das Windows-Startmenü und führen Sie dort das Druckertool aus. Klicken Sie nun auf „Weiter“ und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Textfeld ein.

**USB-Drucker:**

Diese können über das Windows-Startmenü über „**Geräte und Drucker**“ hinzugefügt werden. Bitte wählen Sie dazu oben in der grauen Leiste „**Drucker hinzufügen**“. Nun läuft der automatische USB-Scan, falls der gewünschte Drucker nicht erscheint, kann dieser über „**Der gewünschte Drucker ist nicht in der Liste enthalten**“ hinzugefügt werden. Hierfür muss allerdings der Name des Druckers bekannt sein.

## 1.2 Thin Client

Sollten nur mit **Netzwerkdruckern** arbeiten, da hier die Anzahl der verfügbaren USB-Ports begrenzt ist.

Einen Netzwerkdrucker können Sie über das Druckertool des ZIM installieren. Sie finden das Programm „**ZIM Drucker Tool**“ im Startmenü des Desktops. Durch Eingabe der IP-Adresse des gewünschten Druckers wird dieser automatisch installiert.

Beim User wird in "H:\rz\$sys\Drucker" die Batchdatei "**Standarddrucker.bat**" hinterlegt, in die der Name des gewünschten Druckers (**kompletter Name!**) kopiert werden kann. Ein Muster dieses Skripts findet sich in X:\USB-Drucker-Tool

Dieses Skript wird dann automatisch nach erfolgter Anmeldung am Desktop ausgeführt.